



# ローマ字→かた仮名変換

リレーショナルデータベースの勉強のためにDisk Oh!PC No.12の「DATA CHARGER88」を購入したが、漢字表記ができないためにかた仮名入力に頼らざるをえない。ところがこのかた仮名入力がかせもの、ローマ字入力でずませていた者にとっては時間がかかって、かかって…。そこで作ったのが、このプログラムである。

## 起動方法

DATA CHARGER88で使う場合は、リスト3をDATA CHARGER88のシステムディスクにセーブし、DATA CHARGER88のプログラム「RUN」をロードし、

120行のREM文を  
120 CLEAR, &HD9FF: BLOAD  
"プログラムのファイル名", R  
とする。

このプログラムを単独で使う場合は、  
CLEAR, &HD9FF  
BLOAD "プログラムのファイル

名", R  
で起動する。

## 使用方法

プログラムを起動した状態でカナキーがオン、CAPSキーがオンのとき、ローマ字入力ができる。カナキーがオンで、CAPSキーがオフのときは通常のかた仮名入力となる。

また、デリートやインサートも、すでに入力したかた仮名を壊すことなく行える。なお、先行入力はできない。

キーボードはかた仮名以外の記号が図3のように、またSHIFTキーを押すと図4のようにになる。なお、ローマ字かた仮名変換のための入力は表3を参照してほしい。

図3 かた仮名以外の記号は次のようになる




図4 SHIFTキーを押した場合




表3 ローマ字かた仮名変換表

Aア	Iイ	Uう	Eエ	Oオ	KYA	キャ	KYU	キュ	KYE	キェ	KYO	キョ					
KA	カ	KI	キ	KU	ク	KE	ケ	KO	コ	SYA	シャ	SYU	シュ	SYE	シェ	SYO	ショ
SA	サ	SI	シ	SU	ス	SE	セ	SO	ソ	TYA	チャ	TYU	チュ	TYE	チェ	TYO	チョ
TA	タ	TI	チ	TU	ツ	TE	テ	TO	ト	NYA	ニャ	NYU	ニユ	NYE	ニェ	NYO	ニョ
NA	ナ	NI	ニ	NU	ヌ	NE	ネ	NO	ノ	HYA	ヒャ	HYU	ヒユ	HYE	ヒェ	HYO	ヒョ
HA	ハ	HI	ヒ	HU	フ	HE	ヘ	HO	ホ	MYA	ミャ	MYU	ミュ	MYE	ミェ	MYO	ミョ
MA	マ	MI	ミ	MU	ム	ME	メ	MO	モ	RYA	リャ	RYU	リュ	RYE	リエ	RYO	リョ
YA	ヤ	YU	ユ	YO	ヨ	XA	ザ	QU	キュ	LYA	リャ	LYU	リュ	LYE	リエ	LYO	リョ
RA	ラ	RI	リ	RU	ル	RE	レ	RO	ロ	JYA	ジャ	JYU	ジュ	JYE	ジェ	JYO	ジョ
LA	ラ	LI	リ	LU	ル	LE	レ	LO	ロ	TSU	ツ	SHI	シ	CHI	チ		
WA	ワ	WO	ヲ	NN	ン	N.	ン	CA	カ	GYA	ギャ	GYU	ギユ	GYE	ギェ	GYO	ギョ
GA	ガ	GI	ギ	GU	グ	GE	ゲ	GO	ゴ	ZYA	ジャ	ZYU	ジュ	ZYE	ジェ	ZYO	ジョ
ZA	ザ	ZI	ジ	ZU	ズ	ZE	ゼ	ZO	ゾ	DYA	チャ	DYU	ジュ	DYE	チェ	DYO	チョ
DA	ダ	DI	ヂ	DU	ヅ	DE	デ	DO	ド	BYA	ビャ	BYU	ビユ	BYE	ビェ	BYO	ビョ
BA	バ	BI	ビ	BU	ブ	BE	ベ	BO	ボ	PYA	ピャ	PYU	ピユ	PYE	ピェ	PYO	ピョ
PA	パ	PI	ピ	PU	プ	PE	ペ	PO	ポ	CYA	チャ	CYU	チュ	CYE	チェ	CYO	チョ
FA	ファ	FI	フィ	FU	フ	FE	フェ	FO	フォ	SHA	シャ	SHU	シュ	SHE	シェ	SHO	ショ
VA	ヴァ	VI	ヴィ	VU	ヴ	VE	ヴェ	VO	ヴォ	CHA	チャ	CHU	チュ	CHE	チェ	CHO	チョ
JA	ジャ	JI	ジ	JU	ジュ	JE	ジェ	JO	ジョ								

※本文字はSHIFTキーを押しながらだと、小文字で表示される  
※「N」は  
[N] + [N]  
か  
[N] + [A-Z以外のキー]  
(スペースバーなど)  
で表示される

